## <u>メールの設定変更方法(Microsoft Outlook)</u>

①〈ファイル〉をクリック



## ②〈アカウント設定〉をクリック



## ③〈サーバーの設定〉をクリック

0	受信トレイ - shind	onsen@yumenet.tv - Outlook
(	Э	アカウント情報
6	2 情報	shinonsen@yumenet.tv
	開く/エクスポート	POP/SMTP + アカウントの追加
	名前を付けて保 存	アカウントの設定 このアカウントの設定を変更、または追加の接続を設定します。
	添付ファイルの保 存	ついていたいには、Android
	印刷	アカウント設定(A) アカウントを追加または削除するか、既存 の接続設定を変更します。 理を利用して、メールボックスのサイズを管理します。
		パスワードを更新(U) Outlook に保存されているアカウントのパ スワードを更新します。
		アカウント名と同期の設定(N) アカウント名とこの基本的なアカウントの設 たとフォルダーの同期の設定を更新します。
		サーバーの設定(S) サーバー名。ボート、認証の設定など、ログ オン情報を更新します。
		プロファイルの変更(2) Microsoft Outlook を再起動して、別の プロファイルを選択します。

## ④〈送信メール〉をクリック

		>
<b>POP ፖታተ</b> ንራኒ	<b>、</b>	
sninonsen@yumer	net.tv	
受信メール	*	
ユーザー名	shinonsen	
パスワード	*****	
	✓ パスワードを保存する	
サーバー pop.	.yumenet.tv ボート 110	
□ このサーバーで □ セキュリティでも	きは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要 保護されたバスワード認証 (SPA) でのログオンが必要	
送信メール 🗸		
	次へ 二	

⑤-1〈ポート〉に 587 と入力

⑤-2〈送信(SMTP)サーバーには認証が必要です〉にチェックを入れる

⑤-3〈受信メールサーバーと同じ設定を使用する〉を選択

⑤-4〈次へ〉をクリックして設定終了です

サーバー smtp.yumenet.tv ポート 585 暗号化方法 なし マ サーバーのタイムアウト → セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要 ✓ 送信 (SMTP) サーバーには認証が必要です ○ 受信メール サーバーと同じ設定を使用する	F 587
暗号化方法 なし	
サーバーのタイムアウト → □ セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要 ✓ 送信 (SMTP) サーバーには認証が必要です ○ 受信メール サーバーと同じ設定を使用する	
<ul> <li>□ セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要</li> <li>✓ 送信 (SMTP) サーバーには認証が必要です</li> <li>○ 受信メール サーバーと同じ設定を使用する</li> </ul>	
✓ 送信 (SMTP) サーバーには認証が必要です ○ 受信メール サーバーと同じ設定を使用する	が必要
○ 受信メール サーバーと同じ設定を使用する	
○ ユーザー名とパスワードを使用してログオン	
○ メールを送信する前に受信メール サーバーにログオンする	5