【接続の準備】

- ① 告知放送受信機の電源を [OFF] → [ON] してください。
- ② 左上のランプ(電源、接続、サービス)が3つ点灯したら、
 ③ LANケーブルでパソコンと接続してください。





タスクバーから[Internet Explorer]を選択します。 ホームページが正しく表示されていれば、特に設定の必要はありません。 インターネットに接続できない場合は、以下の設定をご確認ください。



【パソコンの設定】

① スタート画面より、アイコンがないところで、右クリック 画面右下に表示された「全てのアプリ」マークをクリック



② アプリー覧の「Windowsシステムツール欄」より、 「コントロールパネル」をクリック

ערינ						Windows システム ツール
0 -	-94		-	Minima Million	De Martin	Windows
tioner lighter	E 244	ar ar	E Mintowi Milda Reput	and second second	20 837 68-29-	Defender
Tanga ang ang ang ang ang ang ang ang ang	C ***	ac - 545 - 5	REC:P-	10 Ers	The State St	Windows
This is a second	Active 🔛	an - 100		100-5 K-A-P	O ARTINA	PowerShell
Carlos and	PR 20	· 🖾 🗠	EXAMPLE 1	S 8-9-		Mindows 転送ツー
10	1-941	20+04482	THOMAS &			11 IV
1 MAR	🛄 ##		1 ••	M State		Windows 転送ツー ULLボート
-	×1-7/7	P-276-4-V8	1	Tentes Resident		
a **	C 9-#-	7-000-AV	00F	S Manuel Billy-		<u> 「 「 」 「 」 」 「 」 」 」 」 「 」 」 」 」 」 」 」 </u>
10 20 2			💽 444	S House Billy-		_
14-9		Del Sanon Denni	20 XX2-08	19070-3		11月 脱走のプログラム
a ••			No. 1-1-1200-17	Estate.		
C 1481+7		Support See	9-M0P			
XX		Windows 18722		210-4 694		

	オ	ペットワー?	フ設定の研	在認方法	(Windows	8)
③ 「ネ	ットワークと	二共有センター」	をダブルクリ	ノック		
 	10-2 Kto + Thtosho-2 Ktob		すべて成立ントロー	-6 /44/第四		
3282-9-0188848	121.15					
Bricker 53	CTREAT. A Flack Player	(32 Pub) the RemoteAco 2720	11-57 12 Windows 7 07/48	o 🗷 💊 Windows 8 Notes	8.0%	
Windows Def	ender 🙀 Windows U	idate 💕 Windows 774792	-1. 🎓 79542 829-	- 11 - 129-701 77500	,	
A 128+92.0.17	15a) 🗢 1-8-F	C 1/21-9-0482H	NRED O HODE	1 5276		
E 929 K-	a 71274	-ve- 27.42		157115a-7459		
¥ 7717-9233	Rt0-9-	2番組とタール 🥻 ファイル間座		P 74.64- 17542		
A 2425	1075624	8 😽 ホームタループ	अत्र की	אכמלא -א-ב 🥵		
國 位置情報 の約2	с 🕴 алия		(注) 管理タール	(1) 数主のプログラム		
Reard	M HIN	Mark 1976	副 商格情報マネージャー	BO ARAE		
BANTRIN .	😸 seat	- 通知論はアイコン	***	2562474		
C 104182-9-	日付と時刻					
~			» 0.			
4) 画面	左のメニュー	-バーより「アタ	ダブターの設定	Eの変更」を	クリック	
*	122					
• • •	1 😟 > コントロール パネル	▶ ネットワークとインターネット ▶ ネット	ットワークと共有センター			
3210-11	(ネルホーム	本ネットワーク情報の表示と	接続のセットアップ			
アダプターの影	REDRE	リティフなオットワークの表示	7077	2月2日: インターネット		
共有の詳細	設定の変更	ネットワーク プライベート ネットワーク	ホームヴ	ループ: 参加済み		
			1815:	8 1-949F		
	7:	ットワーク設定の変更	D+Publicut			
		プロードバンド、ダイヤルアップ、	または VPN 接続をセットアップし	ます。あるいは、ルーターまたはフ	アクセス ポイントを	
		291797089.				
		同題のトラブルシューティング ネットワークの問題を診断して	停復します。または、トラブルシュー	ティングに関する情報を入手しま	EJ.	
⑤ 「 イ	ーサネット:	ネットワーク」	をダブルクリ	ック		
 ※お使	いのパソコンによ	、	名称は異なります。	 >		
10						
	- • 🗊 • ¬	ントロール パネル・ト・ネッ	トローカレインターネット	▶ ネットワーク培結		
	· 1 🔛 / J.	//·□=//////////////	1.7-96129-491	・ イットノーク33450		
整理 ▼						
	イーサネット					
	ネットワーク					
	Intel(R) 82566	DM-2 Gigabit N				
⑥ 「プ	ロパティ」を	モクリック				
	<u> </u>	イーサネットの状態	×			
	全般					
	+#**					
			インターネット			
	IPv6 接続:	ネットワ	ーク アクセスなし			
	メディアの状態:		有効			
	月月月前: 月月前: 月月前: 月月前:		00:06:57 100.0 Mbps			
	詳細(E)					



ネットワーク設定の確認方法(Windows 8) ⑦「インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)」を選択し 「プロパティ」をクリック

🖁 イーサネットのプロパティ	×
ネットワーク	
接続の方法:	
Intel(R) 82566DM-2 Gigabit Network Connection	
構成(<u>C</u>)	
この接続は次の項目を使用します(<u>O</u>):	
 ✓ 場 Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンター共有 ▲ Microsoft Network Adapter Multiplexor Protocol ▲ Microsoft LLDP Protocol Driver ④ Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver ✓ Link-Layer Topology Discovery Responder ✓ ム インターネット プロトコル パージョン 6 (TCP/IPv6) ✓ インターネット プロトコル パージョン 4 (TCP/IPv4) 	^ _
 1シストール(№)… 前時(型) ブロハティ(№) 説明 伝送制御プロトコル/インターネット プロトコル。相互接続されたさまざまな ネットワーク間の通信を提供する、既定のワイド エリア ネットワーク プロトコ ルです。 	
ОК ‡ †У/2	IL I

- ⑧ 以下にチェックが入っているか確認し、「OK」をクリック ・[| Pアドレスを自動的に取得する]
 - ・[DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する]

インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)のプロパティ ? ×
全般代替の構成	
ネットワークでこの機能がサポートされている場合 きます。サポートされていない場合は、ネットワー てください。	合は、IP 設定を自動的に取得することがで ク管理者に適切な IP 設定を問い合わせ
 IP アドレスを目動的に取得する(<u>0</u>) 	
○次の IP アドレスを使う(S):	
IP アドレス(I):	· · · · ·
サブネット マスク(<u>U</u>):	
デフォルト ゲートウェイ (<u>D</u>):	
● DNS サーバーのアドレスを自動的に取得	する(<u>B</u>)
次の DNS サーバーのアドレスを使う(<u>E</u>)	
優先 DNS サーバー(<u>P</u>):	
代替 DNS サーバー(<u>A</u>):	
終了時に設定を検証する(<u>L</u>)	詳細設定(⊻)
	OK キャンセル

⑨ 以上で接続設定は完了ですブラウザーソフトを起動し、インターネットに接続してください

Windows Live メール2012の設定

お使いのパソコンに、メールソフトが用意されていない場合は、マイクロソフトの公式ホームページより [Windows Live メール2012]をダウンロードし、パソコンにインストールしてください

> ※Windows Live メールに関するWebページ http://download.live.com/wlmail

【電子メールの登録】 ① スタート画面より、アイコンがないところで、右クリック 画面右下に表示された「全てのアプリ」マークをクリック



② アプリー覧より、「Windows Live Mail」をダブルクリック



1

Windows Live メール2012の設定

③ Windows Live メール」が起動。 「自分の電子メールアカウントを追加する」画面が開くので 下記のとおり入力し、「次へ」をクリック

電子メールアドレス	「ウェブ夢ネット登録許可書」を参照
パスワード	「ウェブ夢ネット登録許可書」を参照
パスワードを保存	チェックを入れる
表示名	任意(例・shinonsen.taro)
手動でサーバー設定	チェックを入れる

Windows Live メール	
自分の電子メール アカウ Windows Live ID をお持ちの場合はここで Windows Live にサインイン 電子メール アドレス:	クントを追加する サインインしてください。 Windows Live メール ではほとんどの電子メール アカウントをお 使いになれます。たとえば Hotmail Gmail
パスワード:	Gmail などが利用可能です。
	キャンセル 次へ)

④ 「サーバー設定を構成」画面が表示されるので 下記のとおり入力し、「次へ」をクリック

	Ø Windows Live メール
【受信サーバー情報】 サーバーの種類 POP サーバーのアドレス pop.yumenet.tv ボート 110 はい所で保護された… チェックを外す ログオンユーザー名 ※自動で入力されます 【送信サーバー情報】 サーバーのアドレス smtp.yumenet.tv ボート 25 い近いで保護された… チェックを外す 認証が必要 チェックを外す	サーバーの設定を構成 電子メール サーバーの設定がわからない場合は、ISP またはネットワーク管理者に連結してください。 受信サーバー信報 ウーバーの確疑: ウーバーのアドレス: パー・ワアドレス: ウーバーのアドレス: パート: ロウオン ユーザー名:
	キャンセル 戻る 「一次へ 」

⑤ 次画面で、「完了」をクリック

Windows Live メール2012の設定

【メールの設定】

☆ 初期状態で、「サーバーにメッセージのコピーを置く」が自動設定されています。 サーバー上のメールBOXにメールのコピーが溜まっていくと、 メールの送受信ができなくなります。 下記をご参照頂き、「サーバーにメッセージのコピーを置く」設定を解除してください。

※1つのメールアドレスを複数のパソコンで共有する場合などは、 「コピーを置く」必要があります。

① [アカウント]をクリックし、「プロパティ」をクリック



②「詳細設定」タブをクリックし、
 「サーバーにメッセージのコピーを置く」のチェックを外す
 「OK」をクリックし、画面を閉じる

	et nois x.AE	
サーバーのポート番号		
送信メール (SMTP)(Q):	25	既定値を使用(以)
このサーバーはセキュリティ	で保護された接続	t (SSL) が必要(<u>Q</u>)
受信メール (POP3)(I):	110	
このサーバーはセキュリティ	で保護された接続	t (SSL) が必要(<u>C</u>)
サーバーのタイムアウト(工)		
短い -0	長い 1分	9
送信		
一次のサイズよりメッセージが	大きい場合は分	割する(B) 60 🔆 KE
52/#		
ドレム アンドレービン アンドレージのつい	-を置く(1)	
□サーバーやら制除する/	R) 5	日後
1 2 /1 /J 20104-9 6/L	LL 10 115-1010	(M)
□ [プン語] を恋け わる	TT - /1 - TOL BUILD	